




mitene internet

フレッツ接続設定マニュアル





フレッツ光ネクスト インターネット接続設定（ひかり電話をご利用の場合）

パソコンと機器の接続	-----	3
新規接続設定	-----	4

インターネット接続設定（光ネクスト、光プレミアム、フレッツADSL）

パソコンと機器の接続	-----	7
------------	-------	---

Windows10 ※Windows11の設定も同様の手順で行うことができます。

新規接続設定	-----	8
2回目以降の接続	-----	12

Windows8.1

新規接続設定	-----	14
2回目以降の接続	-----	18

Windows7

新規接続設定	-----	20
2回目以降の接続	-----	24

WindowsVista

新規接続設定	-----	25
2回目以降の接続	-----	29

MacOS X


新規接続設定	-----	31
2回目以降の接続	-----	36

お問い合わせ

お問い合わせ	-----	38
--------	-------	----

ブラウザを利用したインターネット設定 (フレッツ光ネクストでひかり電話をご利用の場合)

ひかり電話をご利用の場合



フレッツ光ネクストサービスで、ひかり電話をご利用の場合、ホームゲートウェイという機器がレンタルされます。

ホームゲートウェイは以下のように一体型と、単体型の2種類あります。

- ONU一体型
フレッツ光と同時にひかり電話をお申し込み(同時工事)の場合等
- 単体型
光プレミアムからの変更や後からひかり電話をお申し込みされた場合等

ホームゲートウェイはルータ機能を備えておりますので、ホームゲートウェイにインターネット設定を行うことで、複数台でのインターネット接続を行うことが可能となります。

(ホームゲートウェイに設定を行わずに、パソコンやルータに設定を行って、インターネット接続を行うことも可能です)

ここでは、ブラウザを利用したホームゲートウェイのインターネット設定をご案内いたします。

ホームゲートウェイ(一体型)



ホームゲートウェイ (ONU一体型) は写真の機器になります。


ONU配下に設置するホームゲートウェイ (単体型) もあります。

写真はONU一体型のPR-500MIです。

新規設定


ホームゲートウェイは複数の種類がありますが、設定方法はほぼ同じです。
ここではPR-500KIを使用してご案内いたします。

1



「ブラウザ」を起動して、URLに
http://192.168.1.1と入力してEnterを押下
します。

2




ホームゲートウェイに接続する為のパスワード
を設定します。

設定したパスワードは忘れないようにメモをし
て下さい。


※パスワードを忘れた場合、ホームゲートウェ
イの初期化が必要になります。

3



「OK」ボタンをクリックします。

4



「インターネット接続先を設定する」にチェックします。

また、アカウント情報通知書を参照いただき、接続先の設定を以下のように入力します。


接続先名	任意の名前(mitene 等)
接続先ユーザ名 (福井県内接続)	ログインID@mitene.or.jp
パスワード	ログインパスワード

入力完了後「設定」ボタンをクリックします。

福井県以外での接続の場合、ユーザ名は右のように変わります。

フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーギガライン フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本)	ログインID@nngf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンションギガライン フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本)	ログインID@nngm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーハイスピード フレッツ光ネクストファミリータイプ	ログインID@ngnf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストハイスピード フレッツ光ネクストマンションタイプ	ログインID@ngnm.mitene.or.jp
フレッツ光ライト ファミリータイプ フレッツ光ライト マンションタイプ	ログインID@lif.mitene.or.jp ログインID@lim.mitene.or.jp
フレッツ光プレミアム ファミリータイプ フレッツ光プレミアム マンションタイプ	ログインID@f-fami.mitene.or.jp ログインID@f-mans.mitene.or.jp
フレッツADSL	ログインID@f-adsl.mitene.or.jp

5



「OK」ボタンをクリックします。

6




設定した「接続先名」の状態が回線接続中になっていることを確認します。

7

以上で設定は終了です。

パソコンと機器の接続

パソコン1台でご利用の場合




ひかり電話をご利用では無い場合は、「回線終端装置 (ONU)」と「パソコン」をLANケーブルで接続します。

※光プレミアムをご利用の場合は、ONU配下にCTUという機器が接続されますので、CTUとPCをLANケーブルで接続します。

※フレッツADSLの場合はONUではなく、ADSLモデムになります。

※LANケーブル 及び パソコンはおお客様用意となります。

ルータをご利用の場合



お客様にてルータをご用意いただきますとパソコンを起動するだけでインターネットに接続できたり、複数台のパソコンでご利用いただけます。


また、セキュリティも向上し、無線機能があれば、離れた所からパソコンやスマートフォンでインターネット接続が可能です。

ルータをご利用の場合は「回線終端装置 (ONU)」と「パソコン」の間に設置いただけます。

なお、ルータをご用意される場合は、インターネット接続設定に必要な「ログインID」や「ログインパスワード」はルータに設定しますので、本マニュアルは利用いたしません。

ルータの設定方法につきましては、機器により異なりますので、ルータのマニュアルをご参照の上、設定をお願いいたします。

回線終端装置 (ONU)



回線終端装置 (ONU) は写真の機器になります。

正常時の各ランプは下記のように点灯・点滅 または 消灯します。

認証	常時点灯
UNI	点滅 または 消灯
光回線	常時点灯
電源	常時点灯

回線終端装置 (ONU) の故障につきましては、NTTにお問い合わせ下さい。


光プレミアムの場合は、ONU配下にCTUという機器が接続されます。また、フレッツADSLの場合は、ADSLモデムになります。

Windows 10

新規設定

※Windows 11の設定も同様の手順で行うことができます。

1



画面左下の「スタートボタン」上で**右クリック**します。
メニューが表示されますので「コントロールパネル」をクリックします。


「Windows」キーを押しながら「X」キーを押すことでメニューを表示させることも可能です。

2



「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

3




「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

4

接続またはネットワークのセットアップ

接続オプションを選択します



次へ(N)

キャンセル

「インターネットに接続します」を選択して、「次へ」をクリックします。

5

インターネットへの接続

既にインターネットに接続しています



→ 今すぐインターネットを閲覧します(I)

→ 新しい接続をセットアップします(S)

キャンセル


「既にインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします。

6

インターネットへの接続

既存の接続を使用しますか?

 いいえ、新しい接続を作成します(C)

 はい、既存の接続を選びます(E)


次へ(N)

キャンセル

既存の接続を使用しますか。の画面が表示された場合は、「いいえ、新しい接続を作成します」を選択して、「次へ」をクリックします。

7

インターネットへの接続

どのような方法で接続しますか?

ブロードバンド (PPPoE) (R)
 ユーザー名とパスワードが必要な DSL またはケーブルを使って接続します

 このコンピュータで使うようにセットアップされていない接続オプションを表示する(S)

キャンセル

「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

8

インターネットへの接続

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します

ユーザー名(U): mpd @mitene.or.jp

パスワード(P): ログインパスワード

 パスワードの文字を表示する(S)

 このパスワードを記憶する(R)

接続名(N): mitenehikari

このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。

 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)

[ISP がありません](#)

接続(O)

キャンセル

アカウント情報通知書を参照いただき「ユーザー名」「パスワード」を入力して下さい。
 その他「このパスワードを記憶する」にチェック、「接続名」を入力後「接続」をクリックします。


ユーザ名 (福井県内接続)	ログインID@mitene.or.jp
パスワード	ログインパスワード
このパスワードを記憶する	チェックします。
接続名	分かりやすい名前を入力します。

福井県以外での接続の場合、
 ユーザ名は右のように変わります。

フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーギガライン フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本)	ログインID@nngf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンションギガライン フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本)	ログインID@nngm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーハイスピード フレッツ光ネクストファミリータイプ	ログインID@ngnf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストハイスピード フレッツ光ネクストマンションタイプ	ログインID@ngnm.mitene.or.jp
フレッツ光ライト ファミリータイプ フレッツ光ライト マンションタイプ	ログインID@lif.mitene.or.jp ログインID@lim.mitene.or.jp
フレッツ光プレミアム ファミリータイプ フレッツ光プレミアム マンションタイプ	ログインID@f-fami.mitene.or.jp ログインID@f-mans.mitene.or.jp
フレッツADSL	ログインID@f-adsl.mitene.or.jp

9

下記の画面が表示されましたら「閉じる」をクリックします。



10




「Microsoft Edge」をクリックしてインターネットに接続して下さい。

設定は以上です。


Windows10

2回目以降の接続

※Windows11の設定も同様の手順で行うことができます。




「スタート」をクリックして、「設定」をクリックします。



「ネットワークとインターネット」をクリックします。

※ Windows 11の場合は、画面左のメニューから「ネットワークとインターネット」を選択します。




「ダイヤルアップ」を選択して、設定を行った接続をクリックします。

4



「接続」をクリックします。

接続に成功すると「接続済み」と表示されます。



5




「Microsoft Edge」をクリックしてインターネットに接続して下さい。

設定は以上です。

Windows8.1

新規設定

1



プログラムと機能(F)
モビリティ センター(B)
電源オプション(O)
イベント ビューアー(V)
システム(Y)
デバイス マネージャー(M)
ネットワーク接続(W)
ディスクの管理(K)
コンピューターの管理(G)
コマンド プロンプト(C)
コマンド プロンプト (管理者)(A)
タスク マネージャー(T)
コントロール パネル(P)
エクスプローラー(E)
検索(S)
ファイル名を指定して実行(R)
シャットダウンまたはサインアウト(U) ▶
デスクトップ(D)

接続後、画面左下の「スタートボタン」上で**右クリック**します。
メニューが表示されますので「コントロールパネル」をクリックします。

「Windows」キーを押しながら「X」キーを押すことでメニューを表示させることも可能です。

2



コントロール パネル

↑ コントロール パネル

↑ コントロール パネルの検索

コンピュータの設定を調整します

表示方法 カテゴリ

- システムとセキュリティ
コンピュータの状態を確認
ファイル履歴でファイルのバックアップ コピーを保存
問題の発見と解決
- ネットワークとインターネット
インターネットへの接続
ネットワークの状態とタスクの表示
ホームグループと共有に関するオプションの選択
- ハードウェアとサウンド
デバイスとプリンターの表示
デバイスの追加
共通で使うセキュリティ設定の調整
- プログラム
プログラムのインストール
- ユーザー アカウントとファミリー セーフティ
アカウントの種類の変更
ファミリー セーフティの設定
- デスクトップのカスタマイズ
テーマの変更
デスクトップの背景の変更
画面の解像度の調整
- 時計、言語、および地域
言語の追加
入力方法の変更
日付、時刻、または数値の形式の変更
- コンピューターの簡単操作
設定の検索の表示
視覚ディスプレイの最適化

「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

3



ネットワークと共有センター

↑ コントロール パネル

↑ ネットワークとインターネット

↑ ネットワークと共有センター

↑ コントロール パネルの検索

コントロール パネル ホーム

アダプターの設定の変更

共有の詳細設定の変更

基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ

アダプティブネットワークの表示

ネットワーク 5
パブリック ネットワーク

アクセスの種類: インターネット
接続: イーサネット

ネットワーク設定の変更

新しい接続またはネットワークのセットアップ

フローレット、ダイヤルアップ、または VPN 接続をセットアップします。あるいは、ルーターまたはアクセス ポイントをセットアップします。

問題のトラブルシューティング

ネットワークの問題を診断して修復します。または、トラブルシューティングに関する情報を入手します。

関連項目

Windows ファイアウォール

インターネット オプション


ホームグループ

「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

4

接続またはネットワークのセットアップ

接続オプションを選択します



「インターネットに接続します」を選択して「次へ」をクリックします。

5

インターネットへの接続

既にインターネットに接続しています




「既にインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします。

6

インターネットへの接続

既存の接続を使用しますか？

 いいえ、新しい接続を作成します(C)

 はい、既存の接続を選びます(E)


「既存の接続を使用しますか？」と表示された場合は、「いいえ、新しい接続を作成します」を選択して、「次へ」をクリックします。

7

インターネットへの接続

どのような方法で接続しますか？

ブロードバンド (PPPoE)(R)
 ユーザー名とパスワードが必要な DSL または ケーブル を使って接続します

 このコンピューターで使うようにセットアップされていない接続オプションを表示する(S)

キャンセル

「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

8

インターネットへの接続

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します

ユーザー名(U): mpd. @mitene.or.jp

パスワード(P): ログインパスワード

 パスワードの文字を表示する(S)

 このパスワードを記憶する(R)

接続名(N): mitenehikari

このオプションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。

 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)
[ISP がありません](#)

接続(C)

キャンセル


アカウント情報通知書を参照いただき「ユーザー名」「パスワード」を入力して下さい。
 その他「このパスワードを記憶する」にチェック、「接続名」を入力後「接続」をクリックします。

ユーザ名 (福井県内接続)	ログインID@mitene.or.jp
パスワード	ログインパスワード
このパスワード を記憶する	チェックします。
接続名	分かりやすい名前を入力します。

福井県以外での接続の場合、
 ユーザ名は右のように変わります。


フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーギガライン フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本)	ログインID@nngf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンションギガライン フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本)	ログインID@nngm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーハイスピード フレッツ光ネクストファミリータイプ	ログインID@ngnf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストハイスピード フレッツ光ネクストマンションタイプ	ログインID@ngnm.mitene.or.jp
フレッツ光ライト ファミリータイプ フレッツ光ライト マンションタイプ	ログインID@lif.mitene.or.jp ログインID@lim.mitene.or.jp
フレッツ光プレミアム ファミリータイプ フレッツ光プレミアム マンションタイプ	ログインID@f-fami.mitene.or.jp ログインID@f-mans.mitene.or.jp
フレッツADSL	ログインID@f-adsl.mitene.or.jp

9 下記の画面が表示されましたら「閉じる」をクリックします。



10


スタート



「Internet Explorer」をクリックしてインターネットに接続して下さい。


2回目以降の接続

1




マウスポインターを画面右から下方へ移動させるとチャームが表示されますので「設定」をクリックします。

2




「ネットワーク」をクリックしますと、接続設定の表示画面になりますので、作成した接続名をクリックします。

接続に成功しますと、接続済みと表示されます。



3


スタート



「Internet Explorer」をクリックしてインターネットに接続して下さい。


新規設定

1



「スタート」をクリックして、「コントロールパネル」を選択します。

2





「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。


3




「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




既にインターネットに接続していると表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします。



既存の接続を使用しますか？と表示された場合は「いいえ、新しい接続を作成します」をクリックします。



「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。



アカウント情報通知書を参照いただき「ユーザー名」「パスワード」を入力して下さい。
 その他「このパスワードを記憶する」にチェック、「接続名」を入力後「接続」をクリックします。



ユーザ名 (福井県内接続)	ログインID@mitene.or.jp
パスワード	ログインパスワード
このパスワード を記憶する	チェックします。
接続名	分かりやすい名前を入力します。

福井県以外での接続の場合、
 ユーザ名は右のように変わります。

フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーギガライン フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本)	ログインID@nngf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンションギガライン フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本)	ログインID@nngm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーハイスピード フレッツ光ネクストファミリータイプ	ログインID@ngnf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストハイスピード フレッツ光ネクストマンションタイプ	ログインID@ngnm.mitene.or.jp
フレッツ光ライト ファミリータイプ フレッツ光ライト マンションタイプ	ログインID@lif.mitene.or.jp ログインID@lim.mitene.or.jp
フレッツ光プレミアム ファミリータイプ フレッツ光プレミアム マンションタイプ	ログインID@f-fami.mitene.or.jp ログインID@f-mans.mitene.or.jp
フレッツADSL	ログインID@f-adsl.mitene.or.jp


10

下記の画面が表示されましたら「閉じる」をクリックします。




11


「Internet Explorer」をクリックしてインターネットに接続して下さい。



2回目以降の接続

1



画面右下の「ネットワークアイコン」  をクリックします。


表示されたメニューから作成した「接続名」をクリックします。

2



「接続」をクリックします。


3



接続に成功しましたら「Internet Explorer」をクリックして、インターネットに接続して下さい。


新規設定

1




「スタート」をクリックして、「接続先」を選択します。

2




「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。


3



「インターネットに接続します」を選択して「次へ」をクリックします。



既存の接続を使用しますか?と表示された場合は「いいえ、新しい接続を作成します」を選択して「次へ」をクリックします。



「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックします。

6 インターネットに接続します

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します

ユーザー名(U):

パスワード(P):

パスワードの文字を表示する(S)

このパスワードを記憶する(R)

接続名(N):

このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。

他の人がこの接続を使うことを許可する(A)

[ISPがありません](#)

アカウント情報通知書を参照いただき「ユーザー名」「パスワード」を入力して下さい。その他「このパスワードを記憶する」にチェック、「接続名」を入力後「接続」をクリックします。

ユーザ名 (福井県内接続)	ログインID@mitene.or.jp
パスワード	ログインパスワード
このパスワードを記憶する	チェックします。
接続名	分かりやすい名前を入力します。

福井県以外での接続の場合、ユーザ名は右のように変わります。

フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	ログインID@n1gm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーギガライン フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本)	ログインID@nngf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンションギガライン フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本)	ログインID@nngm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーハイスピード フレッツ光ネクストファミリータイプ	ログインID@ngnf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストハイスピード フレッツ光ネクストマンションタイプ	ログインID@ngnm.mitene.or.jp
フレッツ光ライト ファミリータイプ フレッツ光ライト マンションタイプ	ログインID@lif.mitene.or.jp ログインID@lim.mitene.or.jp
フレッツ光プレミアム ファミリータイプ フレッツ光プレミアム マンションタイプ	ログインID@f-fami.mitene.or.jp ログインID@f-mans.mitene.or.jp
フレッツADSL	ログインID@f-adsl.mitene.or.jp

7 ネットワークの場所の設定

mitenehikari ネットワークの場所を選択します

正しいネットワーク設定が場所に対して自動的に適用されます。

 **家庭**
家庭や同様の場所にいる場合に選択します。自分のコンピュータは探索可能で、他のコンピュータやデバイスを参照できます。


 **職場**
職場や同様の場所にいる場合に選択します。自分のコンピュータは探索可能で、他のコンピュータやデバイスを参照できます。

 **公共の場所**
空港、コーヒー ショップ、その他の公共の場所にいる場合か、インターネットに直接接続している場合に選択します。他のコンピュータやデバイスを探索することは制限されます。

[ネットワークの名前、場所の検索、アイコンをカスタマイズします](#)
[選択についての説明を表示します](#)


お客様の環境に応じたネットワークの場所を選択して下さい。

8



「閉じる」をクリックします。


9



「Internet Explorer」をクリックしてインターネットに接続して下さい。


2回目以降の接続

1



「スタート」をクリックして、「接続先」を選択します。

2




作成した「接続名」を選択して「接続」をクリックします。

3




「接続」をクリックします。

8



「閉じる」をクリックします。


9



「Internet Explorer」をクリックして、インターネットに接続して下さい。

新規設定

1




アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

DOCの「システム環境設定」からもお進みいただけます。



2




「ネットワーク」をクリックします。

3




画面右下の「+」をクリックします。

4




「インターフェイス」をクリックして「PPPoE」を選択します。

5



「サービス名」に分かりやすい名前を入力して「作成」をクリックします。

6




アカウント情報通知書を参照いただき「アカウント名」「パスワード」を入力して下さい。
 その他「パスワードを記憶」にチェックして「適用」をクリックします。

アカウント名 (福井県内接続)	□グインID@mitene.or.jp
パスワード	□グインパスワード
パスワードを記憶	チェックします。

福井県以外での接続の場合、ユーザ名は右のように変わります。


フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	□グインID@n1gf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本)	□グインID@n1gm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーギガライン フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本)	□グインID@nngf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストマンションギガライン フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本)	□グインID@nngm.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストファミリーハイスピード フレッツ光ネクストファミリータイプ	□グインID@ngnf.mitene.or.jp
フレッツ光ネクストハイスピード フレッツ光ネクストマンションタイプ	□グインID@ngnm.mitene.or.jp
フレッツ光ライト ファミリータイプ フレッツ光ライト マンションタイプ	□グインID@lif.mitene.or.jp □グインID@lim.mitene.or.jp
フレッツ光プレミアム ファミリータイプ フレッツ光プレミアム マンションタイプ	□グインID@f-fami.mitene.or.jp □グインID@f-mans.mitene.or.jp
フレッツADSL	□グインID@f-adsl.mitene.or.jp

7



「接続」をクリックします。

8




接続に成功しますと状況に「接続済み」と表示されますので「safari」等でインターネットに接続して下さい。

なお、「詳細」をクリックいただき「必要ときに自動的に接続」にチェックを入れておきますと、次回以降ブラウザ等を起動するだけで、インターネットに接続することができ便利です。

設定される場合は「9」にお進み下さい。




9




「PPP」をクリックします。
「必要ときに自動的に接続」にチェックして、「OK」をクリックします。

10



「適用」をクリックします。

11



画面を閉じます。

2回目以降の接続

1




アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

DOCの「システム環境設定」からもお進みいただけます。




2




「ネットワーク」をクリックします。

3



作成した「接続名」をクリックして「接続」をクリックします。

4



接続に成功しますと状況に「接続済み」と表示されますので画面を閉じて、「Safari」等からインターネットに接続して下さい。



お問い合わせ

サービスに関するお問い合わせ

接続設定、料金、プラン、お客様情報の変更は下記までお問い合わせください。

0120-010-865

受付時間：月～金 9:00 - 19:00 土祝 9:00 - 17:00

Email :

サポート・技術的な内容 support@mitene.or.jp

サービス内容 info@mitene.or.jp

FAX : 0776-21-5824

フレッツサービスについてのお問い合わせはNTTまでお願いいたします。